Android4.4 の設定方法(受信:POP)をご案内いたします。

<u>★</u> android 4.4 メール設定方法

- 。 <u>アカウント作成方法(</u>送信:587番ポート /受信:POP)
- ◎ <u>SMTP25番ポートの設定方法</u>
- 。 <u>POP over SSLの設定方法</u>
- 。 <u>SMTP over SSLの設定方法</u>

** Android4.4のメール は「APOP」には対応しておりません。APOPを「利用する」に変更されている方は、「利用しない」ように切り替えてくださ い。

🛧 Android 4.4 メール 設定方法(送信:587番/受信:POP)

■ 1.「メール」アプリを起動

Android端末を起動し、「メール」をタップします。



■ 2.利用するメールアドレスを登録

「アカウント設定」という画面が表示されたら、レンタルサーバー登録通知書を参考に下記のように入力し「次へ」をタップします。

• Eメールアドレス:ご利用頂く「メールアドレス」をご記入ください

パスワード:「レンタルサーバー登録通知書に記載されている「パスワード」をご記入ください
 図2.メールアドレス・パスワード

メールアカウント	~		
簡単な手順でアカウントを† す。	zットアップしていただけま		
メールアドレス staff@sppd.	ne.jp		
バスワード			

■ 3.アカウントのタイプを選択

「POP3」を選択してください。

図3.アカウントのタイプ	
🥑 アカウント設定	
アカウントの種類	
このアカウントのタイプ	
РОРЗ	
IMAP	
Exchange	

■ 4.ユーザー名・パスワード・受信メールサーバーを入力

「受信サーバーの設定」という画面が表示されたら、レンタルサーバー登録通知書を参考に下記のように入力し「次へ」をタップします。

- ユーザー名:「メールアドレス」に対するユーザーIDをご記入ください
- パスワード:「メールアドレス」に対する「パスワード」をご記入ください
- サーバー:登録通知書にある「POP3サーバー」をご記入ください
- セキュリティの種類:「設定しない」を選択してください
- 。 ポート番号 : 「110」をご記入ください
- サーバーからEメールを削除:「受信トレイから削除したとき」を選択してください

** 「サーバーからEメールを削除」については、サーバーのディスク容量が有限のため「受信トレイから 削除する時」を選択して、メール受信後は、定期的にメールを削除して下さい。又は、サポートまでメー ルボックスクリアをご依頼下さい。

図4.ユーザー名・パスワード・受信メールサーバー等

アカウント設定		
受信サーバー	の設定	
ユーザー名	sppd00001	
パスワード		
サーバー	pop.sppd.ne.jp	
セキュリティの種類	なし	
ボート	110	
サーバーからメールを削除	受信トレイから削除したとき	
戻る	次へ	

■ 5. 送信メールサーバーを入力

「送信サーバーの設定」という画面が表示されたら、レンタルサーバー登録通知書を参考に下記のように入力し「次へ」をタップします。

- SMTPサーバー:登録通知書にある「SMTPサーバー」をご記入ください
- セキュリティの種類:「設定しない」を選択してください
- 。 ポート:「587」をご記入ください
- ログインが必要:チェックを入れてください
- ユーザー名:「メールアドレス」に対するユーザーIDをご記入ください
- パスワード:「メールアドレス」に対する「パスワード」をご記入ください

図5.送信メールサ	ナーバー		
🤍 アカウント設定	1		
送信サーバ	「一の設定		
SMTPサーバー	smtp.sppd.ne.jp		
セキュリティの種類	なし		
ボート	587		
🗹 ログインカ	必要		
ユーザー名	sppd00001		
バスワード			
戻る	次へ		

■ 6. アカウントのオプション設定

各オプションは任意で設定し、「次へ」をクリックしてください

- 。 受信トレイを確認する頻度:「15分毎に設定」を推奨
- 。 メール着信を知らせる:任意
- 。 このアカウントからメールを同期する:任意

※「このアカウントからメールを同期する」にチェックを入れると、アプリ内でメールを削除するとメールサーバー上のメールも削除されます

図6.オプション設定

アカウントの設定	
アカウントのオプション	
受信トレイを確認する頻度 15分毎	
✓メールの着信を知らせる	
✓ このアカウントからメールを同期する	
戻る次へ	

■ 7. アカウント設定が完了しました。

下記情報を入力して「次へ」をタップしてください。以上でアカウント設定は完了です。

- 。 このアカウントに名前を付ける:任意の名前
- あなたの名前:任意の名前

2	図7.アカウント設定完了				
	🥑 アカウント設定				
	アカウントの設定が完了しました。				
	このアカウントに名前を付ける (省略可): スタッフ				
	あなたの名前(送信メールに表示されます)				
	2977				
	次へ				
L					

★ SMTP25番ポートの設定方法

サブミッションポートを使用せず、25番ポートを利用する場合の設定方法です。

※ ご利用のプロバイダで「ポート25ブロッキング」が利用されていないことを確認し、設定を行ってください。

【25番ポートでメールを送信する場合のご注意】

当レンタルサーバーでは、POP befor SMTP 機能により、25番ポートでメールを送信する場合は、あらかじめ「受信(更新)」を行う必要がありま す。

■ 1.「メール」アプリを起動

Android端末を起動し、「メール」をタップします。

図1.アプリケーション



■ 2. 「設定」をタップ

メニューボタンから「設定」をタップしてください。

図2.受信トレイ	
目 😳 受信トレイ スタッフ	≊, :
もっと読み込む	更新
	設定
	ご意見、ご感想

■ 3. アカウントの選択

設定変更したいアカウントをタップしてください。

図3.アカウントの選択		
〈 🥯 設定	アカウントを追加	:
全般股定		
スタッフ		

■ 4.「送信サーバー設定」をタップ

タップしたアカウントの設定画面が表示されましたら「送信設定」をタップしてください。

図4.サーバー設定		
	:	:
アカウント名 ^{スタッフ}		
名前 スタッフ		
署名 未設定		
クイック返信 メールの作成時に頻繁に挿入する文章を編集する		
データ使用量		
同期頻度 15分毎		
通知股定		
メール着信通知 メールの着信時に通知を送信	I	
着信音を選択 端末の基本着信音 (Tejat)		
サーバー設定		
受信設定 ユーザー名、バスワードなど受信サーバーを設定する		
送信設定 ユーザー名、バスワードなど送信サーバーを設定する		
		_

5.送信設定の変更

アカウントの画面が表示されたら、送信設定の変更を下記の通りに行い「完了」をタップしてください。以上で設定は完了です。

- 。 ポート : 「25」をご記入ください
- セキュリティの種類:「設定しない」を選択してください
- ログインが必要:チェックをはずしてください

		アカウントを追加	:		
SMTPサーバー	smtp.sppd.ne.jp				
セキュリティの種類	なし	4			
ボート	25				
🗌 ログインカ	必要				
.	1710	完了			

★ POP over SSLの設定方法(任意)

メール受信時の通信を暗号化する「POP over SSL」を利用する場合の設定方法をご案内します。

※ ここまでの設定で、通常のメール送受信は可能です。「POP over SSL」を利用される方のみ任意で設定してください。

「POP over SSL」を利用する場合の設定をします。Android端末を起動し、「メール」をタップします。



■ 2. 「設定」をタップ

メニューボタンから「設定」をタップしてください。

図2.受信トレイ		
E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		■, :
	もっと読み込む	更新
		設定
		ご意見、ご感想

■ 3. アカウントの選択

設定変更したいアカウントをタップしてください。

X	3.アカウントの選択			

■ 4.「受信サーバー設定」をタップ

タップしたアカウントの設定画面が表示されましたら「受信設定」をタップしてください。

図4.サーバー設定	
	:
アカウント名 スタッフ	
名前 スタッフ	
署名未設定	
クイック返信 メールの作成時に頻繁に挿入する文章を編集する	
データ使用量	
同期頻度 15分毎	
通知設定	
メール着信通知 メールの着信時に通知を送信	Z
着信音を選択 端末の基本着信音(Tejat)	
サーバー設定	
受信設定 ユーザー名、バスワードなど受信サーバーを設定する	
送信設定 ユーザー名、バスワードなど送信サーバーを設定する	

5.受信設定の変更

アカウントの画面が表示されたら、受信設定の変更を下記の通りに行い「完了」をタップしてください。以上で設定は完了です。

- 。 ポート:「995」をご記入ください
- セキュリティの種類:「SSL/TLS (証明書をすべて承認)」を選択してください
- ◎ サーバーからEメールを削除:「受信トレイから削除したとき」を選択してください

** 「サーバーからEメールを削除」については、サーバーのディスク容量が有限のため「受信トレイから 削除する時」を選択して、メール受信後は、定期的にメールを削除して下さい。又は、サポートまでメー ルボックスクリアをご依頼下さい。

図5.サー	バー設定
-------	------

コーザー名	sppd00001		
パスワード			
サーバー	pop.sppd.ne.jp		
セキュリティの種類	SSL/TLS(証明書をすべて承認)		
ボート	995		
サーバーからメールを削除	受信トレイから削除したとき		
++>++	皇7		

★ SMTP over SSLの設定方法(任意)

メール送信時の通信を暗号化する「SMTP over SSL」を利用する場合の設定方法をご案内します。

* ここまでの設定で、通常のメール送受信は可能です。「SMTP over SSL」を利用される方のみ任意で設定してください。

■ 1.「SMTP over SSL」を利用する場合の設定

「SMTP over SSL」を利用する場合の設定をします。Android端末を起動し、「メール」をタップします。



■ 2. 「設定」をタップ

メニューボタンから「設定」をタップしてください。

図2.受信トレイ

■ 受信トレイ スタッフ	≊, :
もっと読み込む	更新
	設定
	ご意見、ご感想

■ 3. アカウントの選択

設定変更したいアカウントをタップしてください。

図3.アカウントの選択		
(🕑 設定	アカウントを追加	:
全般設定		
スタッフ		

■ 4.「送信サーバー設定」をタップ

タップしたアカウントの設定画面が表示されましたら「送信設定」をタップしてください。

図4.サーバー設定

	:
アカウント名 スタッフ	
名前 スタッフ	
署名 未設定	
クイック返信 メールの作成時に頻繁に挿入する文章を編集する	
データ使用量	
同期頻度 15分毎	
通知設定	
メール着信通知 メールの着信時に通知を送信	I
着信音を選択 端末の基本着信音 (Tejat)	
サーバー設定	
受信設定 ユーザー名、バスワードなど受信サーバーを設定する	
送信設定	
ユーザー名、バスワードなど送信サーバーを設定する	

■ 5.送信設定の変更

アカウントの画面が表示されたら、送信設定の変更を下記の通りに行い「完了」をタップしてください。以上で設定は完了です。

- ∘ ポート:「465」をご記入ください
- 。 セキュリティの種類:「SSL/TLS (証明書をすべて承認)」を選択してください

サーハー設定	アカウントを追加	:	
SMTPサーバー	smtp.sppd.ne.jp		
セキュリティの種類	SSL/TLS(証明書をすべて承認)		
ボート	465		
✓ ログインカ	必要		
ユーザー名	sppd00001		
バスワード			
キャンヤ	2ル 完了		