クライアントの設定

Apple社の標準メールアプリであるMailの設定方法をご案内いたします。

## ★ MacOS Mail (Sonoma) 設定方法(POP)

このマニュアルは、MacOS Mail (Sonoma) でのメール設定方法(受信方法:POP)です。

### ★ アカウント作成方法(送信:SMTP over SSL / 受信:POP over SSL)

## ■ 1.アカウント追加画面を開きます。

Mailを起動し、「メール」→「アカウントを追加」メニューをクリックします。

ール	ファイル	編集	表示	メールボッ	クス	メッセージ	フォーマット
ールにつ	いて						
定		H,					
'カウント	·		100				
゚カウント	を追加						12
トービス		:	>				
(一ルを非	■表示	H I	+				and the second s
まかを非表	示	\7 ₩ I	1				
すべてを表							
くールを終	\$7	¥ (					

# ■ 2.追加するメールアカウントを選択します。

「メールアカウントのプロバイダを選択...」画面が表示されたら、「その他のメールアカウント...」を選択し「続ける」をクリックします。

図2.追加	するメールアカウントを選択
メールア	カウントのプロバイダを選択
	<ul> <li>iCloud</li> </ul>
	<ul> <li>Microsoft Exchange</li> </ul>
	○ <mark>Google</mark>
	o yahoo!
	○ <b>Aol.</b>
	○ その他のメールアカウント…
?	キャンセル 続ける
-	

#### ■ 3.アカウント情報を設定します。

「メールアカウントを追加」の画面で、レンタルサーバー登録通知書を参考に下記のように入力し、「サインイン」をクリックします。

名前	覚えやすい名前を入力してください
メールアドレス	設定を行うアカウントの「メールアドレス」をご記入ください
パスワード	設定を行うアカウントの「パスワード」をご記入ください

図3.メールアカウントを追加	
メールアカウントを追加	
最初に、次の情報を入力してください:	
名前: 任意の名前	
メールアドレス: staff@sppd.ne.jp	
パスワード: ●●●●●●	
キャンセル 戻る サインイ	2

#### ■ 4.受信用・送信用メールサーバーを設定します。

追加の入力項目が表示されますので、レンタルサーバー登録通知書を参考に下記のように入力し「サインイン」をクリックしてください。

送信用・受信用サーバーのホスト名については、お客様のサーバーホスト名を入力する必要があります。 なお、代理店制度ではこの設定ができませんが、一部のサーバーでは設定ができる場合がありますので、詳しくはサポート窓口までお問い合わせください。

# 入力項目

メールアドレス	設定を行うアカウントの「メールアドレス」をご記入ください
ユーザー名	設定を行うアカウントの「ユーザー名」をご記入ください
パスワード	設定を行うアカウントの「パスワード」をご記入ください
アカウントの種類	「POP」を選択してください
受信用メールサーバ	サーバーホスト名をご記入ください
送信用メールサーバ	サーバーホスト名をご記入ください

※「アカウントの種類」は初期の状態では「IMAP」が選択されている場合がありますので、「POP」に変更するようご注意ください。

図4.メールサーバの	情報	
r -		
メールアドレス:	staff@sppd.ne.jp	
ユーザ名:	sppd00001	
パスワード:	•••••	
アカウントの種類:	РОР	
受信用メールサーバ:	example.severhost.jp	
送信用メールサーバ:	example.severhost.jp	ן נ
	アカウント名またはパスワードを確認できません。	
キャンセル	戻る サインイン	

#### ■ 5.アカウントの設定内容を確認します。

前述に記載しました「1.アカウント追加画面を開きます。」と同じ要領で「メール」→「設定」をクリックしますと、「アカウント」の画面が表示され ますので、設定内容を確認します。



<ul> <li>         ・</li></ul>		アカウント
<ul> <li>② staff@sppd.ne.jp POP</li> <li>○ iCloud 停止中</li> <li>○ coPカウントを使用</li> <li>○ xypto v ●</li> <li>○ xypto v ●</li> <li>○ xypto v ●</li> <li>○ xypto v ○</li> <li>○ xypto v ○</li> <li>○ xypto v ○</li> <li>○ yypto v ○</li> <li>○ ypto v ○<!--</th--><th>役 一般 アカウント</th><th>図 Aa ○○ I 之子 読 D 00 IIII オイントとカラー 表示 作成 署名 ルール 機能拡張 プライバシー</th></li></ul>	役 一般 アカウント	図 Aa ○○ I 之子 読 D 00 IIII オイントとカラー 表示 作成 署名 ルール 機能拡張 プライバシー
<ul> <li>iCloud</li></ul>	<pre>staff@sppd.ne.jp POP</pre>	アカウント情報 メールポックスの特性 サーバ設定
+ -	Cloud ∉止中	<ul> <li> <ul> <li></li></ul></li></ul>

# ■ 6.メールサーバーの設定を変更します。

「サーバ設定」タブをクリックして、「受信用メールサーバ」「送信用メールサーバ」それぞれの項目の「接続設定を自動的に管理」のチェックを外し てください。

	アカウント	
谷子 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	図 Aa OO グ 建設 読 医感メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール 機能拡張 プライバシー	
staff@sppd.ne.jp	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定	
iCloud	受信用メールサーバ (POP)	
停止中	ユーザ名: sppd00001	
	パスワード: ••••••	
	ホスト名: example.serverhost.jp	
	接続設定を自動的に管理	
	ポート: 995 VILS/SSLを	使用
	認証: パスワード	0
	POPの詳細設定	
	送信用メールサーバ (SMTP)	_
	アカウント: example.serverhost.jp	U
	ユーザ名: sppd00001	
	パスワード: •••••••	
	ホスト名: example.serverhost.jp	
	接続設定を自動的に管理	
	ポート: 465 VILS/SSLを	使用
	認証: パスワード	0
	5	将
-		

## ■ 7.受信用メールサーバーの設定を確認します。

サーバ設定画面の「ポート」に「995」と入力し、「TLS/SSLを使用」にチェックを入れてください。「認証」は「パスワード」を選択します。

	アカウント	
会子 一般 アカウント	○ Aa ○○ □ 23 応 □ 00 Ξ 35 / 10 37 / 10 37 / 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
staff@sppd.ne.jp POP	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定	
iCloud	受信用メールサーバ (POP)	
停止中	ユーザ名: sppd00001	
	パスワード: •••••••	
	ホスト名: example.serverhost.jp	
	接続設定を自動的に管理	
	ポート: 995 C TLS/SSLを使	ŧ
	認証: パスワード	3
	POP の詳細設定	
	送信用メールサーバ (SMTP)	
	アカウント: example.serverhost.jp	3
	ユーザ名: sppd00001	
	パスワード: •••••••	
	ホスト名: example.serverhost.jp	
	接続設定を自動的に管理	
	ポート: 465 🗹 TLS/SSLを使	Ð
	認証: パスワード	0
	(R <sup>4</sup>	ŧ.
-		

## ■ 8.送信用メールサーバーを選択します。

サーバ設定画面の「送信用メールサーバ」からご利用になるメールアカウントのSMTPサーバーを選択して「SMTPサーバリストを編集...」をクリック してください。

	アカウント	
()     ()		<b>0</b>
staff@sppd.ne.jp	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定	
iCloud	受信用メールサーバ (POP)	
停止中	ユーザ名: sppd00001	
	パスワード: •••••••	
	ホスト名: example.serverhost.jp	
	接続設定を自動的に管理	
	ポート: 995 🗹 T	'LS/SSLを使用
	認証: パスワード	8
	000 0124E104	
	送信用×- <sup>340</sup>	
	アカウント ✓ example.serverhost.jp	
	ユーザキ SMTPサーバリストを編集	
	パスワード: •••••••	
	ホスト名: example.serverhost.jp	
	接続設定を自動的に管理	
	ポート: 587 🗹 T	'LS/SSLを使用
	認証: パスワード	0
		保存
-		

# ■ 9.送信用メールサーバーの設定変更をします。

「サーバ設定」タブの「接続設定を自動的に管理」のチェックをはずし、「ポート」に「465」を入力します。「TLS/SSLを使用」にチェックを入れ、 「認証」は「パスワード」を選択し、「OK」をクリックしてください。

記明サー	-バ名	使用しているアカウント
example.serverho exa	mple.serverho	staff@sppd.ne.jp
+   -		
	サーバ設定	詳細
設用・	example serve	that in
p/0-93-	example.server	nost.jp
ユーザ名:	sppd00001	
パスワード:	•••••	
ホスト名:	example.serve	'host.jp
	接続設定を自動	助的に管理
ポート:		465 🗹 TLS/SSL を使用
認証:	パスワード	•

# ■ 10.設定完了。

以下の画面が表示されたら、右下の「保存」ボタンをクリックして設定を保存して下さい。以上で設定は完了です。

	アカウント	
<ul> <li>(2)</li> <li>一般 アカウント</li> </ul>	Image: Constraint of the state o	<b>ゆ</b> プライバシー
staff@sppd.ne.jp POP	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定	
iCloud	受信用メールサーバ (POP)	
停止中	ユーザ名: sppd00001	
	パスワード: •••••••	
	ホスト名: example.serverhost.jp	
	接続設定を自動的に管理	
	ポート: 995	☑ TLS/SSLを使用
	認証: パスワード	•
	POP の詳細設定	
	送信用メールサーバ (SMTP)	
	アカウント: example.serverhost.jp	0
	ユーザ名: sppd00001	
	パスワード: •••••••	
	ホスト名: example.serverhost.jp	
	接続設定を自動的に管理	
	ポート: 465	▲ TLS/SSL を使用
	認証: パスワード	Θ
-		保存
		?

## ★ SSLを使用しない設定への変更方法(送信:SMTP / 受信:POP)

メール送受信時の通信を暗号化しない場合の設定方法をご案内します。 \* ここまでの設定で通常のメール送受信は可能です。SSL証明書の警告などの関係上、SSLを利用しない方のみ任意で設定してください。

## ■ 1.設定画面を開きます。

Mail を起動し、「メール」→「設定」メニューをクリックします。



#### ■ 2.受信用メールサーバーの設定を変更します。

「アカウント」画面が表示されたら、ご使用のメールアカウントをクリックして「サーバ設定」をクリックしてください。

サーバ設定画面の「ポート」に「110」と入力し、「TLS/SSLを使用」のチェックを外してください。「認証」は「パスワード」を選択します。

	アカウント				
<ul> <li>()</li> <li>一般 アカウント</li> </ul>	○ Aa ○○ □ 之子 ○○ □ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○○○○○○○○○				
staff@sppd.ne.jp POP	アカウント情報 メールポックスの特性 サーバ設定				
iCloud 师业中	受信用メールサーバ (POP)				
	ユーザ名: sppd00001				
	パスワード: *******				
	ホスト名: example.serverhost.jp				
	接続設定を自動的に管理				
	ポート: 110 □ TLS/SSLを使用				
	認証: パスワード 🖯				
	POP の詳細設定				
	送信用メールサーバ (SMTP)				
	vivvr: example.servernost.jp				
	ユーザ名: sppd00001				
	パスワード: *******				
	ホスト名: example.serverhost.jp				
	接続設定を自動的に管理				
	ポート: 465 TLS/SSLを使用				
	認証: パスワード				
_	保存				
-					

サーバ設定画面の「POPの詳細設定」をクリックしますと、以下の画面が表示されますので、「セキュリティ保護されていない認証を許可」にチェック が入っていることを確認して、「OK」をクリックしてください。

TLS証明書:	なし	0
🗸 セキュリ	「ィ保護されていない認証を許す	J
		ОК

# ■ 3.送信用メールサーバーを選択します。

サーバ設定画面の「送信用メールサーバ」からご利用になるメールアカウントのSMTPサーバーを選択して「SMTPサーバリストを編集...」をクリック してください。

	アカウント				
<ul> <li>()</li> <li>一般 アカウント</li> </ul>		く しき し し し し し し し し し し し し し し し し し し			
staff@sppd.ne.jp POP	アカウント債報 メールボックスの特性	サーバ設定			
iCloud	受信用メールサーバ (POP)				
停止中	ユーザ名: sppd00001				
	パスワード: ••••••				
	ホスト名: example.serverhost.jp				
	接続設定を自動的に管理				
	ポート: 110	TLS/SSL を使用			
	認証: パスワード	0			
	000 m 121010-0				
	送信用×- なし				
	アカウント ✓ example.serverhost.jp				
	ユーザキ SMTP サーバリストを編集				
	パスワード: ••••••				
	ホスト名: example.serverhost.jp				
	接続設定を自動的に管理				
	ポート: 587	✓ TLS/SSL を使用			
	認証: パスワード	6			
		保存			
-					
		2			

### ■ 4.送信用メールサーバーの設定を変更をします。

「サーバ設定」タブの「接続設定を自動的に管理」のチェックをはずし、「ポート」に「587」を入力します。「TLS/SSLを使用」のチェックを外し、 「認証」は「パスワード」を選択します。



example.serverno exa	mple.serverno staff@sppd.ne.jp
F   -	
	サーバ設定 詳細
	7 TIBLAL BTIN
説明:	example.serverhost.jp
ユーザ名:	sppd00001
////·ト:	
ホスト名:	example.serverhost.jp
	接続設定を自動的に管理
ポート:	587 🗌 TLS/SSLを使用
認証:	パスワード

「詳細」タブをクリックして「セキュリティ保護されていない認証を許可」にチェックを入れたら「OK」ボタンをクリックします。

図6.送信用メールサーバの詳細設定	

E 詳細
0
いていない認証を許可

# ■ 5.設定は完了です。

下の画面が表示されたら右下の「保存」ボタンをクリックし、設定は完了です。

	アカウ	ウント				
②     ③     ③     □     ☆     ☆     □     ☆     □     ☆     ☆     ☆     □     ☆     □     ☆     □     ☆     □     ☆     □     ☆	区 Aa OC 感メール フォントとカラー 表示	作成	<u>之</u> 2 <sup>署名</sup>	<b>*</b> <i>n</i> - <i>n</i>	かくないである。	プライバシー
staff@sppd.ne.jp POP	アカウン	ト情報 メール	ポックスの制	9性 サー	-//W2	
iCloud	受信用メールサーバ (POP)					
停止中	ユーザ名: sppd00001					
	パスワード: ・・・・・・・					
	ホスト名: example.serverho	ost.jp				
	接続設定を自動的	りに管理				
	ポート: 110					TLS/SSL を使用
	認証: パスワード					6
	POPの詳細設定					
	送信用メールサーバ (SMTP)					
	アカウント: example.serverh	ost.jp				8
	ユーザ名: sppd00001					
	パスワード: •••••••					
	ホスト名: example.serverho	ost.jp				
	接続設定を自動さ	りに管理				
	ポート: 587					TLS/SSL を使用
	認証: パスワード					0
-						保存